

Pakete über den Paketserver aktualisieren (WSC 3.x / WSC 5.x / WSC 6.x)

Erfahren Sie, wie Sie die Paketserver einrichten müssen, damit Sie alle unsere Updates automatisch über Ihre Administrationsoberfläche erhalten können.




Photo by wiredsmartio on pixabay


WICHTIG: Diese Anleitung ist für Kunden relevant, die unsere Produkte direkt auf unserer Seite erworben haben. Sollten Sie unsere Produkte im Plugin-Store erworben haben, können Sie den offiziellen Paketserver des Plugin-Stores benutzen.

WoltLab Paketserver Konfiguration


Standardmäßig versucht das WSC alle Pakete über die offiziellen WoltLab-Server (inkl. Plugin-Store) zu beziehen. Dies kann zu Problemen führen, wenn ein Produkt sowohl im Plugin-Store als auch bei Drittanbietern vertrieben wird. Seit dem WSC 3.0 schafft der Authentifizierung-Code Abhilfe. Dieser Limitiert die Plugin-Store Pakete auf jene, welche auf tatsächlich für den Betreiber verfügbar sind. Nicht erworbene Pakete werden entsprechend ignoriert.

Der Authentifizierung-Code kann unter ACP > Konfiguration > Optionen > Allgemein > System > Update-Server gesetzt werden.

Image not found or type unknown



Sie finden Ihren persönlichen Authentifizierung-Code auf woltlab.com in Ihrem [Kundenkonto](#). Sollten Sie kein kommerzielles Produkt von WoltLab erworben haben, tragen Sie bitte 00000000-0000-0000-0000-000000000000 ein.



VieCode Paketserver einrichten

Wenn ein Paket manuell installiert wurde, werden unsere Paketserver automatisch eingerichtet. Ein manueller Setup ist natürlich auch möglich. Der Paketserver kann unter **ACP > Konfiguration > Pakete > Paket-Server** eingerichtet werden. Klicken Sie anschließend auf **Server hinzufügen**. Tragen Sie im Feld **Adresse** die jeweils passende URL zu unserem Paketserver ein:

- WSC 3.0: <https://www.viecode.com/update/vortex/>
- WSC 3.1: <https://www.viecode.com/update/tornado/>
- WSC 5.2: <https://www.viecode.com/update/2019/>
- WSC 5.3: <https://www.viecode.com/update/5.3/>
- WSC 5.4: <https://www.viecode.com/update/5.4/>
- WSC 5.5: <https://www.viecode.com/update/5.5/>
- WSC 6.0: <https://www.viecode.com/update/6.0/>
- WSC 6.1: <https://www.viecode.com/update/6.1/>

Anschließend hinterlegen Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten (Benutzername / Kennwort). Dieses finden Sie bei uns im [Kundenbereich](#) in der Box rechts unten.

Paketserver

- <https://www.viecode.com/update/maelstrom/>
Paketserver für WCF 2.0 Erweiterungen
- <https://www.viecode.com/update/typhoon/>
Paketserver für WCF 2.1 Erweiterungen
- <https://www.viecode.com/update/vortex/>
Paketserver für WSC 3.0 Erweiterungen
- <https://www.viecode.com/update/tornado/>
Paketserver für WSC 3.1 Erweiterungen

Ihre Zugangsdaten

Benutzername

Kennwort

Klicken Sie nun unter ACP > Konfiguration > Pakete > Pakete auf Updates suchen. Sie sollten nun unter ACP > Konfiguration > Pakete > Paket-Server die Anzahl der verfügbaren Pakete sehen.

te-Server + SERVER HINZU

| ID | Adresse ▲ | Pakete | Status | Fehlermeldungen | Letzter 2 |
|-----|---|--------|--------|-----------------|-----------|
| ✖ 4 | http://store.wollab.com/tornado/ | 71 | online | | Vor 2 |
| ✖ 3 | http://store.wollab.com/vortex/ | 360 | online | | Vor 2 |
| ✖ 2 | http://update.wollab.com/tornado/ | 13 | online | | Vor 27 |
| ✖ 1 | http://update.wollab.com/vortex/ | 14 | online | | Vor 27 |
| ✖ 5 | https://www.viecode.com/update/tornado/ | 32 | online | | Vor 27 |