

# Pakete über den Paketserver aktualisieren (WSC 3.x / WSC 5.x / WSC 6.x)

Erfahren Sie, wie Sie die Paketserver einrichten müssen, damit Sie alle unsere Updates automatisch über Ihre Administrationsoberfläche erhalten können.

Image not found or type unknown




Photo by wiredsmartio on pixabay

**WICHTIG:** Diese Anleitung ist für Kunden relevant, die unsere Produkte direkt auf unserer Seite erworben haben. Sollten Sie unsere Produkte im Plugin-Store erworben haben, können Sie den offiziellen Paketserver des Plugin-Stores benutzen.

## WoltLab Paketserver Konfiguration


Standardmäßig versucht das WSC alle Pakete über die offiziellen WoltLab-Server (inkl. Plugin-Store) zu beziehen. Dies kann zu Problemen führen, wenn ein Produkt sowohl im Plugin-Store als auch bei Drittanbietern vertrieben wird. Seit dem WSC 3.0 schafft der Authentifizierung-Code Abhilfe. Dieser Limitiert die Plugin-Store Pakete auf jene, welche auf tatsächlich für den Betreiber verfügbar sind. Nicht erworbene Pakete werden entsprechend ignoriert.

Der Authentifizierung-Code kann unter ACP > Konfiguration > Optionen > Allgemein > System > Update-Server gesetzt werden.

Image not found or type unknown



Sie finden Ihren persönlichen Authentifizierung-Code auf [woltlab.com](http://woltlab.com) in Ihrem [Kundenkonto](#). Sollten Sie kein kommerzielles Produkt von WoltLab erworben haben, tragen Sie bitte 00000000-0000-0000-0000-000000000000 ein.



### VieCode Paketserver einrichten

Wenn ein Paket manuell installiert wurde, werden unsere Paketserver automatisch eingerichtet. Ein manueller Setup ist natürlich auch möglich. Der Paketserver kann unter **ACP > Konfiguration > Pakete > Paket-Server** eingerichtet werden. Klicken Sie anschließend auf **Server hinzufügen**. Tragen Sie im Feld **Adresse** die jeweils passende URL zu unserem Paketserver ein:

- WSC 3.0: <https://www.viecode.com/update/vortex/>
- WSC 3.1: <https://www.viecode.com/update/tornado/>
- WSC 5.2: <https://www.viecode.com/update/2019/>
- WSC 5.3: <https://www.viecode.com/update/5.3/>
- WSC 5.4: <https://www.viecode.com/update/5.4/>
- WSC 5.5: <https://www.viecode.com/update/5.5/>
- WSC 6.0: <https://www.viecode.com/update/6.0/>
- WSC 6.1: <https://www.viecode.com/update/6.1/>

Anschließend hinterlegen Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten (Benutzername / Kennwort). Dieses finden Sie bei uns im [Kundenbereich](#) in der Box rechts unten.

### Paketserver

- <https://www.viecode.com/update/maelstrom/>  
Paketserver für WCF 2.0 Erweiterungen
- <https://www.viecode.com/update/typhoon/>  
Paketserver für WCF 2.1 Erweiterungen
- <https://www.viecode.com/update/vortex/>  
Paketserver für WSC 3.0 Erweiterungen
- <https://www.viecode.com/update/tornado/>  
Paketserver für WSC 3.1 Erweiterungen

Ihre Zugangsdaten

Benutzername

Kennwort

Klicken Sie nun unter ACP > Konfiguration > Pakete > Pakete auf Updates suchen. Sie sollten nun unter ACP > Konfiguration > Pakete > Paket-Server die Anzahl der verfügbaren Pakete sehen.

te-Server + SERVER HINZU

ID	Adresse ▲	Pakete	Status	Fehlermeldungen	Letzter Z
✖ 4	<a href="http://store.wollab.com/tornado/">http://store.wollab.com/tornado/</a>	71	online		Vor 2
✖ 3	<a href="http://store.wollab.com/vortex/">http://store.wollab.com/vortex/</a>	360	online		Vor 2
✖ 2	<a href="http://update.wollab.com/tornado/">http://update.wollab.com/tornado/</a>	13	online		Vor 27
✖ 1	<a href="http://update.wollab.com/vortex/">http://update.wollab.com/vortex/</a>	14	online		Vor 27
✖ 5	<a href="https://www.viecode.com/update/tornado/">https://www.viecode.com/update/tornado/</a>	32	online		Vor 27