

# Shop Testmodus

Der Shop unterstützt die Möglichkeit Funktionen und Konfigurationen des Shops zu testen, ohne Produktivdaten zu beeinflussen.

Image not found or type unknown





Photo by deepakrit on pixabay

Der VieCode Shop bietet unzählige Möglichkeiten die Software an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Oft kann es vorkommen, dass man Einstellungen vorab testen möchte. Dazu kann entweder eine eigene Testumgebung eingerichtet werden oder die Einstellungen direkt im Produktivsystem testen. Die zweite Variante hat den Nachteil, dass u.U. Rechnungen ausgestellt werden. Rechnungen können aus rechtlichen Gründen nicht gelöscht werden. Dies führt zu dem Problem, dass man falsch ausgestellte Rechnungen hat oder Lücken in dem Rechnungskreis.

Der VieCode Shop hat hierfür eine einfache Möglichkeit, wie man dieses Problem umgehen kann. Im ACP unter Konfiguration > Shop > Allgemein >Wichtige Einstellungen kann der Modus von Produktivmodus auf Testsystem / Erstinstallation umgestellt werden.

Image not found or type unknown



Der Testmodi schaltet den Shop in einen eingeschränkten Modus um. Der Shop ist nur noch für Administratoren oder Benutzern mit dem jeweiligen Recht Kann Shop im Testmodus betreten verfügbar. Bestimmte Daten und Objekte werden in beiden Modi simultan genutzt. Dazu gehören

Einstellungen und Produkte. Der Hauptunterschied zwischen den Modi ist, dass angelegte Daten nur jeweils im eingestellten Modus existieren. Generierte Nummern wie Rechnungs-, Bestell- und Kundennummern haben jeweils einen eigenen Nummernkreis im jeweiligen Modus. Sie können daher Bestellungen möglichst Nahe am Produktivmodus testen, ohne den Nummernkreis des Produktivsystem zu gefährden.

Sobald Sie mit dem Testen fertig sind, können Sie den Modus wieder umschalten. Im Testmodus erstellte Kundenkonten, Rechnungen, etc. sind damit wieder entfernt und werden erst bei erneuter Aktivierung des Testsystems sichtbar.